



Guide Biosécurité




TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
1. PRINCIPES DE LA BIOSECURITE	4
2. ENTRÉE DES AGENTS PATHOGENES	4
3. BIOSECURITE SUR L'ÉLEVAGE	5
4. ENTRÉE DANS L'ÉLEVAGE	5
4.1. PERSONNEL ET VISITEURS	6
4.2. EQUIPEMENT	6
4.3. VEHICULES	6
4.4. LITIERE	6
5. LUTTE CONTRE LES PARASITES	7
5.1. RONGEURS	7
5.2. OISEAUX SAUVAGES	7
5.3. GESTION DES RISQUES PARASITAIRES	7
5.4. SUIVI DES PARASITES ET INSECTES	7
6. EAU	9
7. ALIMENTATION	11
7.1. MYCOTOXINES	11
7.2. SALMONELLE	11
7.3. TRAITEMENTS ALIMENTAIRES	11
8. GESTION DES DECHETS	12
8.1. FUMIER	12
8.2. GESTION DE LA MORTALITE AVIAIRE	12
9. PROGRAMME DE PRÉVENTION SANITAIRE	13
9.1. VACCINATION	14
9.2. PREVENTION ET SURVEILLANCE DES MALADIES	16
10. GESTION DES ŒUFS : COLLECTE ET DESINFECTION	17
10.1. COLLECTE DES ŒUFS A COUVER	17
10.2. DESINFECTION DES ŒUFS A COUVER	17
11. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES BÂTIMENTS	19
11.1. OPERATIONS préliminaires au lavage	19
11.2. LAVAGE	19
11.3. ENTRÉE DU MATÉRIEL DANS LE BATIMENT	19
11.4. DESINFECTION	19
11.5. MISE EN PLACE DES BARRIÈRES SANITAIRES	20
11.6. CONTRÔLE DE L'EFFICACITE DE LA DESINFECTION	20
11.7. VIDE SANITAIRE	20
11.8. AVANT LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU LOT	20
12. ANNEXE	21
12.1. REGISTRE DES VISITEURS	21

INTRODUCTION

La biosécurité nécessite un travail d'équipe. Chaque personne présente sur l'exploitation doit être consciente de ce qu'elle implique et la respecter scrupuleusement, le moindre manquement peut entraîner des pertes de performance importante. En fonction de la taille du troupeau, les pertes économiques peuvent être considérables. En garantissant le plus haut niveau de biosécurité, vous maintiendrez vos animaux en bonne santé et ainsi obtenir les meilleures performances au moindre coût.

Une bonne biosécurité est très importante pour deux raisons principales : elle contribue à maintenir les pondeuses en bonne santé et, par conséquent, à améliorer leurs performances. Deuxièmement, des poules en bonne santé produiront des œufs de consommation sûrs et de grande qualité, exempts de pathogènes et de toute autre contamination



⁽¹⁾ Note : Les données relatives aux performances contenues dans le présent document ont été obtenues à partir des résultats et de l'expérience de nos propres troupeaux de recherche et des troupeaux de nos clients. Les données contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie de performances identiques dans des conditions différentes de nutrition, de densité ou d'environnement physique ou biologique. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), nous n'accordons aucune garantie quant à l'aptitude à l'emploi, aux performances, à l'utilisation, à la nature ou à la qualité des troupeaux. NOVOGEN ne fait aucune déclaration quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document



1. PRINCIPES DE BIOSÉCURITÉ

Pour mettre en œuvre un programme de biosécurité efficace, il est important de définir ce qu'est la biosécurité. Elle consiste à :

- Empêcher l'introduction de maladies et d'agents pathogènes dans une exploitation ou dans une exploitation voisine

- Empêcher la propagation d'un agent pathogène à l'intérieur de l'exploitation
- La prévention de la transmission de maladies zoonotiques: Maladies infectieuses qui peuvent être transmises de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal

2. ENTRÉE DES AGENTS PATHOGÈNES


La biosécurité est essentielle au maintien de la santé et à la production d'œufs de bonne qualité. Elle repose sur une bonne gestion des différents flux de l'exploitation et sur une politique stricte en matière de nettoyage et de désinfection afin de garantir la biosécurité de l'exploitation. Il existe différents flux qui doivent être contrôlés :

- Produits : œufs, produits chimiques, vaccins
- Personnes : Membres du personnel, prestataires de services, visiteurs, etc.
- Véhicules : Camions de livraison, voitures.
- Nourriture et eau
- Litière
- Matériel et équipements
- Déchets : fumier, eau usée, poules mortes, etc.
- Animaux : domestiques (chiens, chats, etc.), rongeurs, insectes, oiseaux
- Air

Les agents pathogènes peuvent pénétrer dans l'exploitation de différentes manières : sur des supports vivants (biologiques) et non vivants (fomites). Il est important de savoir à partir de quelles sources la maladie peut se transmettre et se propager, ce qui permet également d'établir des priorités d'action. Plus de 80 % des maladies sont introduites dans l'exploitation par des personnes, des équipements et des véhicules infectés. Les maladies peuvent également être introduites par de l'eau ou une litière contaminée, par des poussins infectés ou par des nuisibles tels que les oiseaux sauvages et les rongeurs.

Pour assurer le contrôle de ces différents flux, les points suivants doivent être garantis et contrôlés :

- Utilisation d'un formulaire, pour enregistrer tous les véhicules et personnes entrant dans l'exploitation
- Quantité / stock / livraison des produits
- Définition des différentes zones et des équipements associés en fonction de leur finalité : nettoyage, stockage, production.
- Définition de procédure claire pour chaque zone. Toutes les procédures utilisées doivent être disponibles pour les membres du personnel.



4.1. PERSONNEL ET VISITEURS

La biosécurité ne peut être assurée que si tous les membres de vos équipes et les personnes qui entrent dans la ferme sont sensibilisés aux bonnes pratiques. Tous les employés, les visiteurs et le personnel doivent participer au programme de biosécurité. Toute personne travaillant dans la ferme ou s'y rendant pour quelques raisons que ce soit doit connaître et respecter les protocoles de biosécurité. (Voir annexe - pour plus d'informations)

- L'équipe de la ferme ne doit pas avoir de contact avec d'autres volaille et la possession de volaille de basse-cour n'est pas autorisée.
- Les visites doivent être strictement contrôlées et les visiteurs doivent confirmer qu'ils n'ont pas eu de contact récent avec d'autres volailles.
- Il est recommandé de rendre d'abord visite aux plus jeunes lots. Si vous visitez un troupeau malade, ne visitez pas un autre troupeau sans vous être d'abord désinfecté. Il est nécessaire de disposer d'un poste pour changer de vêtements et désinfecter les bottes à l'entrée de chaque poulailler.
- Vous devez tenir un registre des visiteurs à l'aide d'un formulaire d'enregistrement. Toutes personnes entrant dans les locaux doit s'enregistrer. (voir annexe 1)
- Organiser des sessions de formation formelles et informelles pour tous les membres de l'équipe est une bonne solution. De plus, une bonne communication doit exister entre les personnes impliquées dans la ferme afin de s'assurer que des mesures sont prises pour minimiser l'introduction et la dissémination d'agents infectieux.

4.2. ÉQUIPEMENTS

Les équipements qui se déplacent dans les fermes et en dehors de celles-ci peuvent introduire des maladies. L'identification des risques liés aux mouvements peut vous aider à les prévenir. Dans un élevage, certains équipements sont placés dans le bâtiment avant le début de la période de production. Cependant, il est parfois nécessaire d'introduire d'autres équipements au cours de la période de production. Avant l'entrée dans la ferme:

- Nettoyez et désinfectez le matériel avec de l'eau et du savon. Il doit y avoir un point d'entrée unique dans la ferme, équipé d'une station de désinfection.
- Ne partagez pas le matériel ou les fournitures avec d'autres exploitations ou avec des voisins. Si cela est inévitable, veillez à nettoyer et à désinfecter correctement les équipements.

4.3. VEHICULES

Les véhicules peuvent être un vecteur important d'agents pathogènes ; en effet, ils se déplacent, parfois d'une ferme à l'autre. Contrôler les véhicules de votre ferme est nécessaire pour éviter d'introduire des agents pathogènes :

- Limitez la zone de la ferme aux véhicules qui doivent y entrer (camions d'œufs, camions d'alimentation, etc.). Les autres véhicules, tels que ceux des visiteurs et des travailleurs, doivent rester en dehors de la zone d'exploitation, sur un parking réservé à cet effet.
- Établir des procédures de nettoyage et de désinfection des véhicules qui pénètrent dans la zone d'exploitation.
- Veillez à pulvériser les pneus et le châssis des véhicules, là où le contact avec les agents infectieux est le plus probable.
- Définissez un chemin que les camions, les véhicules et les autres équipements peuvent emprunter pour accéder à votre zone d'élevage. Cela permettra de limiter la propagation des germes et des maladies.

4.4. LITIÈRE

La litière (dans les systèmes alternatifs) est un matériau important à contrôler.

- Premièrement, l'origine de la litière. Une litière de bonne qualité est essentielle pour s'assurer qu'elle n'est pas contaminée.
- Deuxièmement, le stockage de la litière. Il est essentiel de maintenir la qualité de la litière. La litière doit être stockée dans un bâtiment sec et fermé. L'objectif est d'éviter le développement de pathogènes qui seront ensuite introduits dans l'installation lors de l'ajout de litière au cours de la production.



		DESCRIPTIONS	SIGNES	TRAITEMENTS
Parasites internes	Ascaridia galli	-Nématodes pouvant mesurer jusqu'à 12 cm de long. -Parasite le plus commun en élevage de poules pondeuses -Les femelles pondent dans l'intestin puis les œufs passent dans les fientes. -La contamination se fait par ingestion des œufs, les larves atteignent le stade infectieux après 2-3 semaines. L'adulte a une durée de vie d'un an.	Anémie, diarrhées intermittentes, amaigrissement, baisse de production, baisse de la fertilité des mâles	
	Capilaria	- Nématodes pouvant mesurer jusqu'à 8 cm de long -Parasites du système digestif (œsophage, jabot, petit intestin, caecum en fonction du type de parasites) -Les œufs passent dans les fientes et atteignent le stade infectieux après 3-4 semaines -Après ingestion, des inflammations et hémorragies peuvent intervenir -Infections plus courantes dans les bâtiments sur litières profondes	- Plus forte sensibilité des jeunes animaux -Amaigrissement, perte d'appétit, baisse de production, peut mener à la mort	- Mesures de biosécurité visant les litières -Nettoyage et désinfection du bâtiment entre 2 lots -Traitements chimiques : Benzimidazoles, avermectines, lévamisole, etc...
	Cestodes	- Vers pouvant mesurer jusqu'à 4 cm de long. -Leur cycle de développement comprend un hôte intermédiaire (insectes, escargots, limaces, coléoptères, fourmis, vers de terre, mouches ...). Les volailles s'infectent en mangeant cet hôte. -Parasite peu fréquent en bâtiment clos -Une fois dans l'intestin, le parasite atteint le stade adulte à environ 3 semaines	-En cas de forte infection : amaigrissement, perte d'appétit surtout sur les jeunes troupeaux, baisse de production	
Parasites externes	Poux rouges	Se nourrit la nuit du sang des volailles. Restent à l'abri dans des recoins en période lumineuse. Environ 1 jour après s'être nourrie, les femelles pondent leurs œufs. Augmentation rapide des populations.	- Modifications du comportement : picage, agitation, nervosité - Diminution du taux de ponte. - Anémie pouvant entraîner une mortalité accrue et une hausse de l'indice de consommation (FCR). - Présence de taches de sang sur la coquille des œufs. - Une détection précoce et un traitement rapide grâce à un piège spécifique permettent d'éviter des infections sévères.	- Produits chimiques - Produits naturels - Programme d'éclairage cyclique (lorsque cela est autorisé) - Importance des mesures de nettoyage et de désinfection entre deux lots
Insectes	Mouches domestiques	La femelle peut pondre jusqu'à 1000 en commençant 4 à 8 jours après l'accouplement. Développement optimum des œufs dans les fientes entre 40 et 70% d'humidité. Les larves se nourrissent de matières organiques en décomposition. L'adulte peut vivre jusqu'à 2 semaines en été et 2 à 3 mois en hiver..	Agent passif de dissémination de germes pathogènes (virus, bactéries, parasites). Dérangent les poules et peuvent engendrer des baisses de production. Souillures pouvant engendrer le déclassement des œufs.	Maintenir un taux d'humidité des fientes < 25% (ventilation, éviter fuites d'eau, évacuation régulière des fientes, collecte des œufs cassés). Traitements chimiques avec action sur l'adulte : (organophosphoré, pyréthrinolide...) et les larves (cyromazine, triflumuron...). Lutte biologique : diptères, coléoptères... Alternier les molécules actives pour limiter les risques de résistance.
	Ténébrions	La femelle peut pondre jusqu'à 800 œufs. Les larves creusent dans le sol pour s'isoler. - Cycle de vie (de l'œuf à l'adulte) de 2 mois à 1 an selon la saison et la température.	Agent passif de dissémination de germes pathogènes (Marek, salmonelle, E. Coli, aspergilliose...). Pénètrent dans les équipements d'isolation pouvant engendrer des dégâts importants.	Nettoyage et désinfection entre 2 lots. Traitements chimiques visant l'adulte (de préférence sur les murs) et la larve (de préférence sur la litière et/ou sous les mangeoires, abreuvoirs...).

6. EAU

L'eau est le premier nutriment pour une poule qui boit environ 1,8 fois plus que ce qu'elle consomme. C'est pourquoi la distribution et la qualité de l'eau sont une priorité pour optimiser les performances de production

- Prélever un échantillon d'eau à l'entrée du circuit pour vérifier la qualité de l'eau entrante et en fin de circuit pour contrôler l'efficacité du système de traitement

de l'eau.

- Prélever les échantillons une à deux fois par an voir plus en cas d'utilisation d'eau de forage.
- Nettoyer le système d'eau pendant le vide entre deux lots.
- Nettoyer régulièrement les abreuvoirs

Interprétations des valeurs d'analyse de l'eau (O.M.S & E.U)

CRITÈRES		RISQUES
Recommandations physico-chimiques	pH (5.5 < pH < 6.5)	pH > 8 Diminution de l'efficacité des vaccins et antibiotiques Réduction de l'efficacité des traitements au chlore Favorise le développement des bactéries Gram négatif (Salmonella, E. coli, etc...)
		pH < 4 Problèmes urinaires et/ou digestifs Affaiblissement du squelette Corrosion du circuit d'eau
	Dureté (< 150mg/l)	> 500mg/l Réduit la solubilité de certains antibiotiques et vitamines Entartrage du matériel
		< 50mg/l Carence en oligo-éléments et influence sur la qualité de coquille Corrosion du circuit d'eau
	Fer (≤ 0.2 mg/l) Manganèse (≤ 0.05 mg/l)	Fer > 1 mg/l Manganèse > 0,4 mg/l Diminution de la consommation d'eau Réduction de l'efficacité des traitements au chlore Favorise le développement bactérien
	Nitrates (≤ 50 mg/l)	> 50 mg/l Troubles digestifs à haute concentration Réduit l'efficacité vaccinale
	Matière organique (≤ 2 mg/l)	> 5 mg/l Rechercher l'origine de la contamination
	Nitrites (≤ 0.5 mg/l)	> 0.5 mg/l Développement du biofilm Toxique à faible concentration
Recommandations bactériologiques	Flore totale (≤ 100 germes/ml)	> 100 germes/ml
	Salmonelle (0 germes/ml)	> 0 germes/ml
	E. Coli (0 germes/ml)	> 0 germes/ml

Avant de mettre en place un traitement de l'eau, il est recommandé de prendre conseil auprès d'un spécialiste local.

Principaux traitements physicochimiques

	PH	DURETÉ		FER / MANGANÈSE
Traitement	Acidification minérale : acide chlorhydrique ou sulfurique Acidification organique : acide formique, propionique, lactique...	Neutralisation (eau < 10°F)	Adoucissement (eau > 15°F)	Déferriation / Démanganisation
Effets	Réduction du pH De faibles doses peuvent être suffisantes. Actions bactériostatiques ou bactéricides (en fonction de l'acide utilisé) Potentiellement, effet positif sur le système digestif (sauf pour les acides minéraux)	Augmentation du pH et de la dureté	Diminution de la dureté	Déferriation / Démanganisation

Principaux traitements antibactériens

	CHLORATION	DIOXYDE DE CHLORE	PEROXYDE D'HYDROGÈNE
Principe d'action	Mélangé à l'eau Le chlore libre résiduel (CLR) réagit avec les bactéries. Le CLR se mesure en fin de circuit.	Gaz soluble formé grâce au mélange d'acide chlorhydrique et de chlorite de sodium. Se mélange à l'eau.	Mélangé à l'eau Recommandé de l'utiliser de façon séquentielle avec de l'acide péracétique pour un nettoyage du circuit en cours de lot
Méthodes	Dosage initial de 1 à 4 mg/l de chlore actif 0,3 à 0,6 mg/l de chlore libre en fin de circuit. A contrôler toutes les deux semaines avec un test colorimétrique (réactif DPD) Pour une meilleure efficacité, les niveaux de fer, manganèse et matières organiques doivent être faible et le pH > 7,5.	Dosage initial maximal de 1 mg/l 0,3 à 0,5 mg/l de chlore libre en fin de circuit. A contrôler toutes les deux semaines avec un test colorimétrique (réactif DPD) Pour une meilleure efficacité, les niveaux de fer, manganèse et matières organiques doivent être faible. Pas d'effet du pH sur le traitement.	Dosage initial dépend de la concentration du produit 30 à 50 mg/l de peroxyde d'hydrogène en fin de circuit Pour une meilleure efficacité, éviter la présence de matière organique. Pas d'effet du pH sur le traitement
Installation et coût d'utilisation	--	++	++
Contrôle de l'efficacité	En fin de circuit avec un test colorimétrique : réactif DPD	En fin de circuit avec un test colorimétrique : réactif DPD (niveau de dioxyde de chlore = 1,9 x chlore libre)	Se mesure avec des bandelettes réactives
Efficace contre...	Bactéries (à une concentration de 0,2 mg/l en fin de circuit d'eau), champignons, algues et virus.	Bactéries, champignons, algues virus et spores	Bactéries, champignons, algues, virus et spores

Autres systèmes de désinfection : électrolyse, ultraviolet, sulfate de cuivre...

7. ALIMENT

Tous les aliments doivent être considérés comme une source potentielle d'infection bactérienne, en particulier les coliformes et les salmonelles. Les aliments des reproducteurs doivent être désinfectés, en particulier si un contrôle récurrent des pathogènes microbiens est nécessaire.

Le développement de moisissures sur les aliments destinés aux animaux (grains, aliments finis) et le développement de toxines par ces moisissures (c'est-à-dire les mycotoxines) sont un problème courant en raison de leur effet néfaste sur les performances et la reproduction des volailles. Selon certaines estimations, les mycotoxines affectent chaque année 25 à 40 % des cultures fourragères dans le monde.

La propreté des aliments pour animaux est importante pour garantir la biosécurité de votre ferme. Les volailles doivent recevoir des aliments de haute qualité tout au long du cycle de production :

- Utilisez des matières premières propres, mais gardez à l'esprit que des matières premières propres peuvent être contaminées pendant le transport ou le stockage. Un solide programme de contrôle de la qualité est essentiel, en particulier lorsque l'on produit ses propres aliments pour animaux.
- Vérifiez régulièrement que les matières premières ne sont pas contaminées.
- Vérifiez également le niveau sanitaire de l'aliment (population d'entérobactéries et/ou de salmonelles).
- Une usine d'aliments doit être nettoyée régulièrement, car la contamination d'une matière première se propage dans tout le système. En fonction du processus et du risque, ce contrôle peut être hebdomadaire ou mensuel.
- Utilisez un traitement thermique/chimique pour prévenir la contamination bactérienne. Respecter la législation locale sur le type de traitement autorisé.
- Gérer les camions d'aliments. Dans la mesure du possible, ne laissez pas le camion qui livre les aliments pénétrer dans la zone de la ferme et nettoyez et désinfectez les camions régulièrement (chaque semaine pour les reproducteurs).
- Nettoyez l'ensemble du système d'alimentation après chaque lot.

7.1. MYCOTOXINES

L'identification de la contamination par les mycotoxines est difficile car les symptômes sont souvent non spé-

cifiques et peuvent également être associés à d'autres maladies ou passer inaperçus.

Pour limiter l'apparition des mycotoxines, il est important de disposer d'un programme complet de gestion des risques qui commence par les pratiques culturales, le séchage approprié des céréales après la récolte et se termine par le stockage. La détection des mycotoxines est toutefois difficile et les méthodes d'échantillonnage n'offrent pas de résultats cohérents (à moins qu'elles ne soient effectuées correctement). En outre, des équipements de laboratoire spécialisés, soutenus par des techniciens qualifiés, sont nécessaires.

7.2. SALMONELLES

On estime qu'environ 15 % des contaminations par *Salmonella* dans les produits issus des volailles sont dues à l'alimentation. L'un des principaux défis en matière d'alimentation est l'utilisation d'aliments exempts de salmonelles. Il s'agit d'une exigence de longue date pour de nombreuses entreprises, car les consommateurs exigent et attendent des produits alimentaires exempts de salmonelles.

Les zoonoses ne sont devenues un sujet d'attention qu'au cours des quinze dernières années. La salmonellose est généralement considérée comme l'une des principales zoonoses transmises par la viande et les œufs (*Escherichia coli* et *Campylobacter* sp. sont également courantes). Les salmonelles ne peuvent pas être totalement éradiquées, mais il est possible de les contrôler. L'élevage d'animaux exempts de salmonelles est une condition préalable fondamentale pour un meilleur contrôle des salmonelles au niveau des poulets de chair et des poules pondeuses.

Voir le guide nutrition de Novogen pour plus de détails.

7.3. TRAITEMENTS DES ALIMENTS

Plusieurs traitements peuvent réduire la contamination bactérienne des aliments pour animaux ou des matières premières. Si elles sont bien gérées, toutes ces techniques peuvent atteindre la même efficacité.

→ Traitement thermique

C'est la technique la plus répandue en Europe. Ce traitement consiste à appliquer une température élevée pendant une courte durée pour tuer les bactéries sensibles à la chaleur (une réduction de 2 logs est l'objectif minimum obligatoire spécifié par la réglementation de



l'UE). Salmonella, Campylobacter et Escherichia doivent disparaître. La température et la durée dépendent de l'équipement. À titre d'exemple, il est courant d'appliquer une température de 82 °C (180 °F) pendant 2 minutes.

La période la plus risquée est celle du refroidissement après le traitement thermique, car l'aliment doit revenir à la température normale en peu de temps sans nouvelle contamination. Le refroidisseur doit toujours utiliser de l'air filtré pour éviter toute nouvelle contamination.

Il est essentiel de maintenir la fabrique d'aliments propre et de la désinfecter régulièrement, en particulier en ce qui concerne tous les processus après le traitement thermique de l'équipement.

Un mélange d'acides peut être ajouté pour sécuriser ou limiter toute nouvelle contamination (pendant le transport ou le stockage). Cela peut également être efficace contre les bactéries restantes qui résistent à la chaleur. Le principal inconvénient de ce traitement est son impact négatif sur les vitamines et les enzymes, car comme les bactéries, elles n'aiment pas la chaleur.

Voir le guide nutritionnel de Novogen pour plus de détails.

→ Acides

Un mélange d'acides à forte concentration, c'est-à-dire 5 ou 6 kilos par tonne d'aliment, peut être utilisé à la place du traitement thermique. C'est la deuxième méthode la plus utilisée en Europe. Certains acides tueront les bactéries présentes lors du mélange ; d'autres peuvent avoir un effet plus persistant contre les nouvelles contaminations. Si les acides organiques sont enrobés, ils peuvent égale-

ment être administrés dans l'intestin des animaux pour obtenir certains effets spécifiques. Le monde des acides est immense. Il existe des acides libres, des acides organiques, tamponnés ou non, certains peuvent tuer les bactéries, d'autres les moisissures, etc.

Une forte concentration d'acides peut avoir un impact négatif sur les équipements des usines d'aliments (les acides peuvent détruire les métaux), même au niveau de la ferme. Veillez à préférer les acides tamponnés pour éviter cet effet négatif. Une autre contrainte est l'ingestion d'aliments par les animaux. À faible concentration, les acides sont bénéfiques en termes de consommation d'aliments, mais cela peut être l'inverse à forte concentration. Il est essentiel de bien concevoir le mélange d'acides en fonction de vos objectifs de performance. Il est fortement recommandé de discuter de cette question en détail avec votre fournisseur d'acides et votre nutritionniste.

→ Formaldéhyde

Interdit en Europe pour protéger la santé humaine. Cette méthode reste néanmoins autorisée dans de nombreux pays. C'est souvent la méthode la moins chère pour tuer les bactéries à l'intérieur des aliments. Néanmoins, elle nécessite un temps de contact pour être efficace et le formaldéhyde doit ensuite s'être évaporé (sinon les animaux peuvent refuser ou restreindre leur alimentation). C'est pourquoi, comme pour le traitement thermique, les principaux produits sont souvent mélangés à des acides pour augmenter la persistance de l'effet et éviter ou limiter les nouvelles contaminations.

8. GESTION DES DÉCHETS

8.1. FUMIER

La gestion du fumier, en fonction de votre système de production, est essentielle pour une bonne biosécurité. Certains virus ou contaminants peuvent survivre longtemps dans le fumier.

- Le fumier doit être stocké à l'écart de vos installations de production et aussi loin que possible du poulailler.
- Nettoyez et désinfectez tous les véhicules et équipements utilisés pour l'enlèvement du fumier.
- Enlevez tout le fumier du poulailler et procédez à un nettoyage et à une désinfection complète avant d'introduire un nouveau lot. (Voir chapitre --)
- La procédure standard doit être définie sur la base des éléments suivants :
 - La collecte, le transport et l'utilisation du fumier.
 - Contrôle de la faune, des insectes et des rongeurs.
 - Le respect des réglementations locales et des réglementations environnementales.

8.2. GESTION DE LA MORTALITÉ AVIAIRE

Les animaux morts et abattus doivent être retirés quotidiennement des bâtiments, car ils peuvent constituer une source d'infection. Les animaux morts dans les locaux attirent les rongeurs et les insectes et peuvent même stimuler le picage, et conduire au cannibalisme. Si les cadavres sont conservés temporairement dans la ferme, ils doivent être réfrigérés ou congelés jusqu'à leur enlèvement.

- Ramassez toutes les carcasses dès que possible, au moins une fois par jour.
- Les retirer du bâtiment de production.
- N'utilisez pas les mêmes équipements et véhicules pour l'alimentation, la manipulation du fumier et des carcasses, et la manipulation des animaux. Dans le cas contraire, ils doivent être nettoyés entre chaque utilisation.
- Le suivi quotidien de la mortalité est important. En enregistrant les mortalités (et en les visualisant à l'aide d'un graphique, par exemple), vous pouvez mieux identifier les cas où les mortalités deviennent trop élevées et mettre en œuvre des mesures pour résoudre le problème.

Méthodes de vaccination

METHODES DE VACCINATION	DESCRIPTION
Eau de boisson	• Ne pas utiliser de désinfectant et chlore dans une période de 48h avant et 24h après la vaccination • Vérifier le bon état et la propreté de chaque abreuvoir • Couper l'eau environ 2h avant la vaccination. A adapter en fonction de la température ambiante (réduire la durée en cas de chaleur) • Préparer le vaccin : - Se laver les mains - Préparer le volume nécessaire dans une cuve propre. Une bonne référence est 15 à 20% du volume d'eau consommé la veille. - Neutraliser le chlore résiduel avec du Thiosulfate de sodium, le mélanger avec l'eau (16g/1000l) et laisser agir pendant 10 min. - Mélanger la solution vaccin + diluent avec l'eau neutralisée pendant une minute • Distribuer le vaccin • Laisser les volailles boire la solution vaccinale. Le vaccin doit être consommé dans les 2 heures suivant la distribution. • Pendant la distribution, marcher parmi les volailles pour les stimuler et ainsi favoriser la consommation de vaccin. • Une fois le vaccin consommé, distribuer de l'eau • Pour contrôler la prise vaccinale, un colorant peut être utilisé. Dans ce cas, plus de 90% des volailles doivent avoir une langue colorée après la distribution Installation d'une vaccination par l'eau de boisson  Langue colorée 
Nébulisation	• Il est recommandé de vacciner par nébulisation le matin dans le calme (éviter les distributions d'aliment et réduire l'intensité lumineuse) • Regrouper les volailles • Couper la ventilation et le chauffage pour éviter les pertes par évaporation ou dispersion) • Utiliser de l'eau minérale de préférence • Vérifier le bon état et la propreté du matériel de pulvérisation • Préparer le vaccin et remplir la cuve avec la solution de vaccin + eau • Pulvériser à 30-40 cm de hauteur / Vérifier que la taille des gouttelettes soient adaptées à l'utilisation du vaccin / Pulvériser sur la longueur du bâtiment en 2 passages / Ne pas pulvériser si les volailles s'entassent • Attendre 5-10 minutes avant de rallumer la lumière et les systèmes de chauffage et ventilation Spray vaccination 
Sous-cutanée / Intramusculaire	• Régler la seringue en fonction de la dose à injecter ou de la somme des doses en cas d'injection de vaccins mélangés. • Tenir les volailles à l'aile et injecter le vaccin • Contrôler régulièrement le volume de vaccin consommé en fonction du nombre de volailles vaccinées • Attention au risque de désamorçage des seringues lorsque la bouteille se vide • Vérifier régulièrement l'état de l'aiguille • Des conditions de travail confortable sont la clé d'une vaccination réussie
Goutte oculaire	• Préparer le vaccin • Tenir la volaille à vacciner avec la tête penchée d'un côté • Faire tomber une goutte dans l'œil • S'assurer que le produit se répartit sur l'œil avant de relâcher l'animal Vaccination par goutte oculaire 

Méthodes de vaccination

METHODES DE VACCINATION	DESCRIPTION
Transfixion à l'aile	• Utiliser le stylet fournit • Tenir la volaille par le côté et écarter les ailes • Le lieu idéal de transfixion est la membrane alaire • Tremper le stylet dans le flacon et l'insérer dans l'aile • Eviter d'abimer les vaisseaux sanguins

Méthodes de vaccination en fonction du type de maladie (Indicatif, à vérifier avec le vétérinaire local)

VACCINS DE BASE RECOMMANDÉS		
MALADIE	MÉTHODES D'ADMINISTRATION	PÉRIODES DE VACCINATION
Marek	Sous cutanée / Intramusculaire / in-ovo	Jour 1 (couvoir)
Newcastle Disease (ND)	Eau de boisson / Nébulisation / Sous cutanée / Intramusculaire / in-ovo	En fonction du contexte épidémiologique local, possible à partir du jour 1
Gumboro	Eau de boisson / in-ovo	En fonction du contexte épidémiologique local et/ou quantité d'anticorps d'origine maternels
Bronchite Infectieuse (BI)	Eau de boisson / Nébulisation / Sous cutanée / Intramusculaire	En fonction du contexte épidémiologique local, généralement à partir de jour 1 avec des rappels réguliers
Encéphalomyélite	Eau de boisson	12 de 14 semaines

VACCINS OPTIONNELS RECOMMANDÉS		
MALADIE	MÉTHODES D'ADMINISTRATION	PÉRIODES DE VACCINATION
Coccidiose	Eau de boisson / Nébulisation	Jour 1 (couvoir)
Laryngo trachéite	Eau de boisson / Nébulisation / Injection (vaccin recombinant) / in-ovo / Transfixion à l'aile	En fonction du contexte épidémiologique local
Variole	Transfixion à l'aile	8 à 12 semaines d'âge
Mycoplasme	Sous cutanée / Intramusculaire / Nébulisation / Goutte oculaire	En fonction du contexte épidémiologique local et du vaccin utilisé
Salmonelle	Eau de boisson / Nébulisation / Intramusculaire	En général, vaccination avec vaccins vivants à intervalle de 6 semaines et un rappel avec un vaccin inactivé 4 semaines avant le début de la ponte
Pasteurellose	Sous cutanée / Intramusculaire / Transfixion à l'aile	En fonction du contexte épidémiologique local
Coryza	Sous cutanée / Intramusculaire	En fonction du contexte épidémiologique local
Syndrome Chute de ponte (EDS)	Sous cutanée / Intramusculaire	En général, vaccin inactivé avant le début de ponte


9.2. PRÉVENTION ET SURVEILLANCE DES MALADIES

Pour augmenter le niveau de biosécurité, il est nécessaire d'identifier les priorités, d'établir des procédures standards et de contrôler leur efficacité. (par un examen visuel ou une analyse bactériologique, par exemple). En outre, l'examen des zones à risque susceptibles d'être présentes dans une ferme est nécessaire à l'élaboration d'un programme de biosécurité. L'évaluation des risques permet de déterminer les zones ou les facteurs les plus susceptibles d'entraîner la propagation d'agents infectieux.

Les efforts en matière de biosécurité doivent toujours être appliqués, car les maladies attendent l'occasion d'entrer dans le bâtiment. La surveillance doit comprendre une nécropsie de la mortalité et de la morbidité quotidiennes, ainsi que des tests sérologiques, bactériologiques et mycologiques. Les tests sont souvent nécessaires pour un contrôle officiel ou dans le cadre d'un programme de contrôle interne.

Il est important de surveiller correctement les paramètres de votre troupeau (pourcentage de ponte, consommation d'aliments et d'eau, poids corporel, etc.) Cela permet de détecter les anomalies, une forte augmentation ou une forte diminution par exemple, et de les résoudre.

BIOSECURITY MEASURES DURING PRODUCTION




10. GESTION DES ŒUFS : COLLECTE ET DÉSINFECTION

L'objectif est d'envoyer des œufs de bonne qualité au couvoir. C'est un paramètre crucial pour maximiser le nombre de poussins d'un jour produits par poule et donc la rentabilité du troupeau reproducteur.

10.1. COLLECTE DES ŒUFS À COUVER

Il est important de collecter les œufs le plus tôt possible pour les placer dans des conditions environnementales similaires. Selon l'équipement du nid, le taux de refroidissement sera différent ; envisagez de collecter les œufs au moins quatre fois par jour pour les nids manuels et trois fois par jour pour les nids automatiques. Les conditions environnementales idéales ne sont atteintes que lorsque les œufs sont collectés et placés dans des conditions uniformes.

Les œufs doivent se refroidir progressivement pour atteindre le zéro physiologique (26-27°C - 78.8-80-6°F), cette température doit être atteinte dans les 6 à 8 heures. En fonction des températures ambiantes, la température dans les nids peut atteindre 30°C (86°F), car les poules produisent de la chaleur et la litière agit comme un matériau isolant.



TYPE DE NID	FRÉQUENCE DE COLLECTE	UNIFORMITÉ DES CONDITIONS
Manuel	Minimum 4 fois	++
Automatique	3 fois	+++

Si les œufs sont laissés trop longtemps dans ces conditions, l'embryon commence à se développer et devient plus sensible aux changements environnementaux ultérieurs. Plus le troupeau vieillit, plus cela devient important. L'hygiène est vitale, le principal risque pour l'embryon provient d'une contamination bactérienne immédiatement après la ponte de l'œuf. En refroidissant, le contenu de l'œuf se rétracte et l'air pénètre par les pores de la coquille. Si l'environnement (litière, sol du nid) est sale, les bactéries vont envahir la coquille, pénétrer dans l'œuf et tuer le blastoderme. Les nids et les œufs sales sont souvent la principale raison de l'explosion des œufs dans les incubateurs et de la contamination des poussins par *Pseudomonas* et *Aspergillus*. Évitez la ponte au sol par de bonnes pratiques de gestion (plus d'informations peuvent être trouvées dans le guide d'élevage NOVOGEN). Après la collecte, séparer les œufs à couvrir des œufs non destinés à l'éclosion et des œufs pondus au sol.

- Les nids doivent être maintenus propres à tout moment.
 - Dans les nids manuels:
 - > Désinfection toutes les 2 semaines
 - > Remplacement du matériau du nid tous les 2-3 mois.
 - En nid automatique
 - > Protection contre la salissure du nid pendant la nuit grâce à un système d'éjection.

- > Nettoyer et désinfecter régulièrement (y compris la bande de collecte).
- > Remplacement des plaques de nidification si trop de matière organique

10.2. DÉSINFECTION DES ŒUFS À COUVER

La désinfection des œufs lorsqu'ils sont encore chauds est plus efficace pour empêcher la pénétration des bactéries ou des champignons dans l'œuf. De plus, la désinfection de la surface de la coquille a peu d'effet sur les contaminants qui ont déjà pénétré dans la coquille. Cela souligne l'importance d'un ramassage fréquent des œufs (4 à 5 fois par jour) pour profiter de la désinfection au moment de la formation de la cellule d'air. Un ramassage des œufs peu fréquent réduit l'efficacité de la désinfection.

Cependant, de bonnes techniques de collecte et de désinfection des œufs ne suffisent pas à garantir des œufs de qualité et propre. La qualité de la coquille joue un rôle majeur dans la prévention de la contamination, et il est essentiel de tout faire pour qu'elle soit optimale.

Gardez à l'esprit qu'il est presque impossible de désinfecter des œufs dont la coquille est recouverte de matière organique. Pour atteindre cet objectif, la gestion des nids est cruciale en termes de propreté ainsi que la gestion de la litière. Toute action visant à nettoyer un œuf sale est à risque car la cuticule protégeant l'intégrité de l'œuf sera endommagée.

PRODUITS/ EFFET SUR	FORMAL- DEHYDE ⁽¹⁾	AMONIUM QUATER- NAIRE	PHÉNOLS	ACIDE PE- RACÉTIQUE	GLUTA- RAL-DÉ- HYDE	CHLORE	PEROXYDE D'HYDROG ÈNE
Bactéricide	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Sporicide	(+)	(-)	(+-)	(+)	(+)	(+)	(+)
Fongicide	(+)	(+-)	(+)	(+)	(+)	(+-)	(+)
Virucide	(+)	(+-)	(+-)	(+)	(+)	(+-)	(+)
Toxicité	(+)	(-)	(+)	(-)	(+-)	(+-)	(+-)
Animaux / Humain	(+)	(-)	(+-)	(+-)	(+-)	(-)	(+-)
Efficacité avec la matière organique	(+)	(-)	(+-)	(+-)	(+-)	(-)	(+-)

⁽¹⁾ (1)- Si l'utilisation du formaldéhyde est autorisée par la réglementation locale

Plus d'informations dans le guide couvoir NOVOGEN



11.5. MISE EN PLACE DES BARRIÈRES SANITAIRES

Disposer bottes et tenues d'élevage propres dans le vestiaire. Mettre en place les pédiluves

11.6. CONTROLE DE L'EFFICACITE DE LA DECONTAMINATION

- Contrôle visuel
 - Vérification de l'absence de souillures dans l'ensemble du bâtiment et sur le matériel.
- Analyses bactériologiques après la désinfection
 - Contrôle par application de boîtes de contact ou de chiffonnettes sur le matériel et dans plusieurs endroits du bâtiment. Les prélèvements ainsi réalisés seront acheminés vers un laboratoire de bactériologie.

11.7. VIDE SANITAIRE

Il ne commence que lorsque l'ensemble des opérations précédentes a été effectué. Il doit durer au moins 10 jours, de façon à obtenir un bon assèchement du bâtiment.

11.8. AVANT LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU LOT

- 3 jours avant l'arrivée du nouveau troupeau, pulvériser un insecticide rémanent sur l'ensemble des surfaces.
- Mettre en place une litière fraîche (ne jamais utiliser de matériaux moisis).
- Pulvériser la surface de la litière avec un insecticide larvicide.
- Préparer le matériel sur l'aire de démarrage.
- 24 heures avant l'arrivée du nouveau troupeau, effectuer une dernière désinfection par thermonébulisation.



NOVOGEN FRANCE

5 rue des Compagnons
Secteur du Vau Ballier
22960 Plédran

+ 33 (0)2 96 58 12 60
contact.novogen@novogen-layers.com



novogen-layers.com



NOVOGEN